


Mail10.x 11.x の設定確認方法


Mail の起動

メニューバーの[メール]→[環境設定...]をクリックします。




2. サーバの設定

メニューバーの[メール]→[環境設定...]をクリックします。



[アカウント]をクリックします。

画面左のアカウント一覧の中から設定を確認したいアカウントを選択し[サーバ設定]タブをクリックします。



※受信用メールサーバ (POP) / 送信用メールサーバ (SMTP) それぞれの「接続設定を自動的に管理」のチェックを外してください。

下記のように設定項目が増えますので内容を確認します。

受信メールサーバ (POP)

ユーザ名:

パスワード:

ホスト名:

接続設定を自動的に管理

ポート: TLS/SSLを使用

認証:

ユーザー名	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
ホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
接続設定を自動的に管理	チェックしません。
ポート	110
TLS/SSL を使用	チェックしません。
認証	パスワード

「POP の詳細設定」をクリックしてください。

TLS証明書:

セキュリティ保護されていない認証を許可

TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックします。

【送信用メールサーバ(SMTP)】

送信用メールサーバ(SMTP) の「アカウント」の部分をクリックし、プルダウンより「SMTP サーバリストを編集」をクリックします。

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: (オフライン)

ユーザ名: なし

パスワード: (オフライン) iCloud

ホスト名: SMTPサーバリストを編集...

下記項目を確認します。

説明 | サーバ名 | 使用しているアカウント

サーバ設定 | 詳細

説明:

ユーザ名:

パスワード: ●●●●●●

ホスト名:

接続設定を自動的に管理

ポート: 587 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

キャンセル OK

ユーザー名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
ホスト名	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。
接続設定を自動的に管理	チェックしません。
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックしません。
認証	パスワード

[詳細]タブをクリックします。



TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックします。

右下の「OK」をクリックします。

以上で設定完了です。

設定画面を、画面左上の、赤い「閉じる」ボタンを押し設定を保存します。