


# Shuriken2018 の新規設定方法

## 1.Shuriken2018 の起動

Shuriken2018 を起動します。




下記画面が表示されますので、[いいえ]をクリックします。



## 2.メールアカウント設定

[新しくアカウントの設定を行う(W)]をチェックし、[次へ]をクリックします。



アカウント名には任意のものを入力し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

今から追加するアカウントの設定に名前を付けてください。  
好きな名前を付けることができます。

アカウント名(A) |

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ(H)

お客様のメールアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

このアカウントで使うメールアドレスを入力してください。

メールアドレス(M) |

例) shuriken@example.com

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ(H)

### 3.受信サーバ設定

各項目を入力し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

メールの受信サーバを設定します。  
ご契約のプロバイダから提供された登録内容を正確に入力してください。  
※ユーザー名は、プロバイダによっては、アカウント名、ログイン名などと表記されていることもあります。

受信サーバの種類(S) POP3

受信サーバ(I)

受信サーバのポート番号(P) 110

ユーザー名(U)

パスワード(W)  パスワードを保存(V)

パスワードを表示して入力(D)...

SSLを使用(L) しない

STARTTLSを使用(T) しない

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ(H)

受信サーバの種類	POP3 を選択します。
受信サーバのホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
受信ポート番号	110 を選択します。
ユーザー名	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
SSL を使用	しないを選択します。

次の画面が表示された場合、[はい(Y)]をクリックします。

POP3 が選択されています。  
この設定は後で変更できません。  
よろしいですか？

はい(Y) いいえ(N)

#### 4.送信サーバ設定

各項目を入力し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

メールの送信サーバを設定します。  
ご契約のプロバイダから提供された登録内容を正確に入力してください。

送信サーバ(O) [ ]

送信サーバのポート番号(B) 587

SSLを使用(L) [ しない ]

STARTTLSを使用(T) [ しない ]

認証方法

認証をしない(P)

メール送信前にPOP3認証をする(POP before SMTP)(F)

SMTP認証をする(SMTP-AUTH)(S)

< 戻る(B) [ 次へ(N) > キャンセル ヘルプ(H)

[受信サーバと同じ認証情報を使う(M)]をチェックし、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

SMTP認証の設定を行います。  
ご契約のプロバイダから提供された登録内容を正確に入力してください。  
※ユーザー名は、プロバイダによっては、アカウント名、ログイン名などと表記されていることもあります。

受信サーバと同じ認証情報を使う(M)

ユーザー名(U) [ ]


パスワード(P) [ ]  パスワードを保存する(V)

パスワードを表示して入力(D)...


< 戻る(B) [ 次へ(N) > キャンセル ヘルプ(H)

## 5.アカウント設定完了


次の画面が表示されますので、[完了]をクリックします。



次の画面が表示されますので、[いいえ(N)]をクリックします。



次の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。



以上で設定は完了となり受信トレイが表示されます。